



hosts 設定ガイド (Windows11 の場合)

目次

第 1 章	はじめに	3
第 2 章	Windows11 で hosts ファイルを設定する	3

第1章 はじめに

現在ご利用中の extremeserv.からオプションサーバーへ移行いただく場合、オプションサーバーにホームページのデータをアップしても、サーバー切替を行うまでは <http://www.お客様ドメイン> で新しいサーバーのホームページを閲覧することはできません。当社でサーバー切替を実施する前にオプションサーバーにアップしたホームページをご確認いただく場合は、hosts（ホスト）ファイルの設定が必要となります。下記手順で hosts ファイルを設定後、ページのご確認をお願いいたします。

※hosts はサーバー切替前のページ確認のため、設定いただきます。

ご確認後は hosts ファイルに追加いただいた情報の削除をお願いいたします。

第2章 Windows11 で hosts ファイルを設定する


1.

「Windows」の検索ボックスで「メモ帳」と入力します。




2.

「メモ帳」が表示されましたら、「メモ帳」で右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。



3.

「ユーザーアカウント制御」が表示されましたら、「はい」をクリックします。



4

4.

「メモ帳」が表示されましたら、「ファイル」→「開く」をクリックします。



5.

下記の場所にアクセスし、「テキストドキュメント(*.txt)」を「すべてのファイル」に変更します。

[アクセス場所]


C:¥WINDOWS¥System32¥drivers¥etc



5

6.

「hosts」を選択後、「開く」をクリックします。



7.

「hosts」が表示されましたら、最終行にオプションサーバーの IP アドレスとお客様のドメインを入力します。

※ここでは例としてオプションサーバーの IP アドレスを「000.000.000.000」、ドメインを「example.com」にしています。


※オプションサーバーの IP アドレスはメールでご案内しておりますが、ご不明な場合はカスタマーサポートまでお問い合わせください。

※その他の設定は変更なさらさないでください。

【入力例】

オプションサーバー IP アドレス 半角スペース お客様ドメイン名


オプションサーバー IP アドレス 半角スペース www.お客様ドメイン名



6

8.

「ファイル」→「保存」をクリックします。



以上で hosts ファイルの設定は完了です。

ホームページのご確認後、上記で追加した情報は削除いただきますようお願いいたします。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- 「extremeserv.」のロゴおよび名称は株式会社ディーネットの商標です。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2025年3月 第1版発行 編集著作 株式会社ディーネット

〔お問合わせ先〕

株式会社ディーネット

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-11 北浜エクセルビル 5F

フリーダイヤル：0120-3889-80（受付時間：平日 9:00～18:00） ※土日祝除く

FAX：0120-3889-40

URL：http://extremeserv.net/

e-mail：info@denet.co.jp